Comment paramétrer les adresses IP pour l'accès au pointage virtuel ?

1/4

Par défaut, l'adresse IP 0.0.0.0/0 n'est pas autorisée.

De fait, lorsque vous autorisez le pointage virtuel pour un profil d'heures, l'utilisateur ayant ce profil d'heures verra ce message sur sa page d'accueil :



Il est donc indispensable d'intervenir pour gérer les autorisations de pointage virtuel en fonction du lieu de connexion.

Rendez-vous sur l'écran de paramétrage : Paramétrage > Général > Paramètres > IP

- Vous ne souhaitez pas de restriction d'accès
- Vous souhaitez restreindre l'accès

Lis	te des accès			Paramétrage > Général	> Paramètres > IP
	Rechercher				 Ajouter
	IP / plage IP (format CIDR)	Accès pointage virtuel	Description	Niveau	Action
5	0.0.0.0/0	•	Internet	1	/ =

Cliquez sur le crayon en bout de ligne de l'IP 0.0.0.0/0 afin d'activer le pointage virtuel.

Last update: 2024/03/29 parametrage_general:administrateur_parametrage_ip https://manuel.ohris.info/doku.php/parametrage_general:administrateur_parametrage_ip 17:14

Modifier

 \times

IP / plage IP (format CIDR) *

0.0.0/0

Accès pointage virtuel *

Non		~
Oui		
Non		
Internet		
	Enregistrer	

Renseignez à oui l'accès au pointage virtuel, et modifiez le libellé au besoin, puis enregistrez.

La possibilité de pointer virtuellement sera ouverte aux utilisateurs.

Lis	te des accès			Paramétrage > Général	> Paramètres > IP
	Rechercher				 Ajouter
	IP / plage IP (format CIDR)	Accès pointage virtuel	Description	Niveau	Action
	0.0.0.0/0	•	Internet	1	× •

Il va être nécessaire de paramétrer la/les adresse(s) IP autorisées à l'accès au badgeage virtuel : cliquez sur "**Ajouter**".

Ajouter

 \times

IP / plage IP (format CIDR) *

81.250.227.53

Accès pointage virtuel *

Oui

Description *

Bureau

Enregistrer

Renseignez l'adresse IP (ou la plage d'IP) concernée par le pointage virtuel.

? Une plage d'adresses IP doit être renseignée comme suit : **X.X.X.X/X**.

Paramétrez ensuite l'accès au pointage virtuel, définissez un nom puis enregistrez.

Liste des accès			Paramétrage > (Général → Paramètres → IP
Rechercher				 Ajouter
IP / plage IP (format CIDR)	Accès pointage virtuel	Description	Niveau	Action
12.124.3.66	•	Bâtiment 2B	1	+ / 1
0.0.0/0	•	Internet	2	↑ ↓ Z 📱
81.250.227.53	•	Bureau	3	↑ Z ■

L'IP (ou la plage d'IP) a été ajoutée en bas du tableau.

Last update: 2024/03/29 parametrage_general:administrateur_parametrage_ip https://manuel.ohris.info/doku.php/parametrage_general:administrateur_parametrage_ip 17:14

Liste de	es accès				Paramétraç	ge → Géné	ral > Paramètres > IP
	Rechercher						 Ajouter
IP /	/ plage IP (format CIDR)	Accès pointage	e virtuel 🗘	Description	Niveau	٠	Action
81.	250.227.53		•	Bureau	1		+ 🗶 🔳
12.	124.3.66		•	Bâtiment 2B	2		↑ ↓ Z ∎
0.0	.0.0/0		•	Internet	3		↑ × ∎

Cliquez sur la "**flèche vers le haut**" de la colonne "**Action**" afin de positionner cette ligne correspondant à la nouvelle IP/plage d'IP <u>au dessus</u> de la ligne de la plage internet 0.0.0.0/0. En effet, Les IP/plages d'IP ne seront autorisées à accéder au pointage virtuel que si elles sont positionnées au dessus de la plage IP internet 0.0.0.0/0.

